



Установка драйвера для Sprut M2M в Windows 10


1) Идём Пуск > Параметры > Обновление и безопасность, открываем вкладку Восстановление и в разделе Особые варианты загрузки нажимаем кнопку «Перезагрузить сейчас».




2) Система попросит нас немного подождать и выдаст следующее меню, где нужно выбрать **Поиск и устранение неисправностей**.




3) На следующем экране выбираем пункт **Дополнительные параметры**.




4) Затем нажимаем кнопку **Перезагрузить**.



5) Дождавшись перезагрузки компьютера, в появившемся меню выбираем пункт **Параметры загрузки**.




6) В следующем разделе нас интересует пункт № 7, поэтому нажимаем клавишу **F7**.




7) Ждем полной загрузки системы и пытаемся снова установить драйвер устройства.


8) Переходим в диспетчер устройств находим (COMx).



Нажимаем обновить драйвер.




Выбираем выполнить поиск драйверов на этом компьютере.



Выбираем установить с диска.

Далее указываем путь к папке с драйвером.

Система выдаст сообщение



Выбираем пункт «**Все равно установить этот драйвер**».